

Opinsys - tukipalvelu

Baži tal-gharfien > Opiskelutila / Opinsys OS > Abitti 2 -koejärjestelmän testaaminen
Opinsys Lukiolaiskannettavilla

Abitti 2 -koejärjestelmän testaaminen Opinsys Lukiolaiskannettavilla

Antti Sokero - 2024-11-25 - Opiskelutila / Opinsys OS

Abitti 2 on uusi lukioiden koejärjestelmä, joka tulee korvaamaan nykyisen Abitti-järjestelmän. Järjestelmää kehittää Ylioppilastutkintolautakunta (YTL), ja sen toiminnallisuudet ovat jatkuvassa muutoksessa. Toisin kuin aiemmin, Abitti 2:ssa tietokonetta ei käynnistetä erilliseen koekäyttöjärjestelmään, vaan kokeet tehdään sovelluksen tai koetilan kautta.

YTL tarjoaa viralliset asiakasohjelmat ja ohjeistukset Windows-, MacOS- ja Chromebook-laitteille. Opinsysin lukiolaiskannettavilla Abitti 2 -kokeita voi tehdä erillisen koemoodin avulla.

Huomio! Tämä ohje noudattaa aina uusinta Opinsys OS -käyttöjärjestelmän versiota.

HUOMHUOM! Sekä Abitti 2 -palvelin että Opinsysin kannettavien koemoodi ovat edelleen kehitysversioita. Tästä syystä niiden käyttöön liittyy riskejä, kuten tietojen katoaminen tai luntaamismahdollisuudet. Vaikka Abitti 2:ta ei vielä suositella kriittisiin kokeisiin, se soveltuu hyvin esimerkiksi pieniin harjoitus- ja pistokokeisiin.

Koepalvelimen asentaminen

Abitti 2 -koepalvelin on vielä kehitysvaiheessa, eikä sitä voi tällä hetkellä ajaa Opinsys-laitteilla ja kokeita ei voi aikautaututtaa vielä [Koejakaja](#)-palvelussa. Koepalvelimen asentamiseen suositellaan käytettäväksi YTL:n virallisia [Abitti 2 -ohjeita](#). Tulevaisuudessa Opinsys suunnittelee tarjoavansa tuen myös omille koepalvelimille sekä mahdollisesti pilvipalveluratkaisuna.

Koemoodin aktivointi Opinsys-kannettaville

Jotta Opinsys-laitteilla voi käyttää koemoodia, niiden tulee olla päivitetty uusimpaan Opinsys OS -pääversioon (Bookworm). Lisäksi organisaation/koulun Opinsys-laitehallinnasta on erikseen sallittava koemoodin käyttö. Lisätietoja päivityksestä löydät [täältä](#).

Tarvittaessa voit kysyä lisäohjeita Opinsysin tukipalvelusta.

Koemoodin käyttö Opinsysin Lukiolaiskannettavilla

Koemoodia voi käyttää lähes minkä tahansa verkkosivuston kanssa. Siten se mahdollistaa kokeiden järjestämisen myös muilla alustoilla kuin Abitti 2:ssa, esimerkiksi Google Formsissa tai Moodlessa.

Kokeeseen liittyminen (esim. Abitti 2)

1. Käynnistä kannettava ja kirjaudu sisään omalla tunnuksellasi.
2. Valitse työpöydän alapaneelin vasemman alakulman sovellusvalikosta Koemoodi.
3. Syötä avautuvaan ikkunaan verkkosivun osoite, jossa koe sijaitsee. Esimerkiksi Abitti 2:ssa osoite voi olla: pisara-alakunta.koe.abitti.net.
4. Avaa koe.

Kun koemoodi käynnistyy, laite lukitsee normaalin työpöydän, piilottaa sen taustalle ja avaa erillisen koetilan.

Kuvankaappauksen ottaminen

Abitti 2:n sisäinen kuvankaappaustyökalu ei toistaiseksi toimi Opinsysin koemoodissa. Kuvankaappauksen voi kuitenkin tehdä seuraavilla pikanäppäimillä:

- Kokoruudun kaappaus: **Shift + PrtScr**

Kokeesta poistuminen

Koemoodista voi poistua klikkaamalla alapaneelin oikean reunan akkukuvaketta ja valitsemalla **Lopeta koe**. Kun koemoodi suljetaan, laite palaa lukitusruutuun.

Lukitusruudun avaamisen jälkeen tietokone siirtyy takaisin normaaliin opiskelutilaan.

Tekstin koon muuttaminen

Selaimen tekstikokoa voidaan muuttaa painamalla **Ctrl +** ja **Ctrl -** -näppäinyhdistelmiä.

Sivun sisällön päivittäminen

Selaimessa aukiolevan sisällön voi päivittää/ladata uudelleen painamalla näppäimistöltä F5-painiketta.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen

Äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa alapaneelin oikean reunan järjestelmävalikosta.

Tämä ohjeistus tarjoaa perustiedot Abitti 2 -järjestelmän käytöstä Opinsysin lukiolaiskannettavilla. Lisäkysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Opinsysin tukipalveluun.