

# Opinsys - tukipalvelu

[Baza znanja](#) > [Opiskelijatila / Puavo OS](#) > [Abitti 2 -koejärjestelmän testaaminen Opinsys Lukiolaiskannettavilla](#)

## Abitti 2 -koejärjestelmän testaaminen Opinsys Lukiolaiskannettavilla

Antti Sokero - 2026-01-29 - [Opiskelijatila / Puavo OS](#)

Abitti 2 on uusi lukioiden koejärjestelmä, joka tulee korvaamaan nykyisen Abitti-järjestelmän. Järjestelmää kehittää Ylioppilastutkintolautakunta (YTL), ja sen toiminnallisuudet ovat jatkuvassa muutoksessa. Toisin kuin aiemmin, Abitti 2:ssa tietokonetta ei käynnistetä erilliseen koekäyttöjärjestelmään, vaan kokeet tehdään sovelluksen tai koetilan kautta.

Abitti 2:een ja Lukiolaiskannettaviin yleisesti liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on koottu tänne omaan [artikkeliin](#).

YTL tarjoaa viralliset asiakasohjelmat ja ohjeistukset Windows-, MacOS- ja Chromebook-laitteille. Opinsysin lukiolaiskannettavilla Abitti 2 -kokeita voi tehdä erillisen koetilan avulla.

**Huomio!** Tämä ohje noudattaa aina uusinta [Opinsys OS -käyttöjärjestelmän versiota](#).

**HUOMHUOM!** Sekä Abitti 2 -palvelin että Opinsysin kannettavien koemoodi ovat edelleen kehitysversioita. Tästä syystä niiden käyttöön liittyy riskejä, kuten tietojen katoaminen tai luntaamismahdollisuudet. Vaikka Abitti 2:ta ei vielä suositella kriittisiin kokeisiin, se soveltuu hyvin esimerkiksi pieniin harjoitus- ja pistokokeisiin.

## Koepalvelimen asentaminen

Abitti 2 -koepalvelin kehittyy nopeaa vauhtia. Opinsysin asiakkailla on kaksi vaihtoehtoa palvelimen asentamiseen:

1. Käyttää YTL:n virallista YTL-linuxia, jolloin koepalvelimen asentamiseen suositellaan käytettäväksi YTL:n virallisia [Abitti 2 -ohjeita](#).
2. Käyttää Opinsys OS -käyttöjärjestelmässä olevaa tietokonetta, joka on asetettu toimivaan Naksu 2-profilissa. Ole yhteydessä tukipalveluumme, jos haluat tutustua tähän.

Kokeita ei voi aikautaututtaa vielä [Koejakaja](#)-palvelussa, mutta tämän integraatiotyön tekeminen on parhaillaan käynnissä.

## Koetilan aktivointi Opinsys-kannettaville

Jotta Opinsys-laitteilla voi käyttää koetilaa, niiden tulee olla päivitetty uusimpaan Opinsys OS -pääversioon (Bookworm). Koetila on oletuksena aktiivisena versiosta **O2533 - Skandium** alkaen.

Tarvittaessa voit kysyä lisäohjeita Opinsysin tukipalvelusta.


## Koemoodin käyttö Opinsysin Lukiolaiskannettavilla

Koemoodissa voidaan tehdä kolmen tyyppisiä kokeita:

1. Abitti 2 kokeet ns. selaintilassa
2. Verkkosivustoilla tehtävät kokeet verkkosivun URL:ään liittymällä (esim. Google Forms tai Moodle tms.)
3. NextExam -kokeet paikallisverkossa (tällä kokeellinen hetkellä ensisijaisesti käytettävissä saksalaisilla asiakkailtamme)

## Kokeeseen liittyminen (esim. Abitti 2)

1. Käynnistä kannettava ja kirjaudu sisään omalla tunnuksellasi.
2. Valitse työpöydän alapaneelin vasemman alakulman sovellusvalikosta Koemoodi.



3. Syötä avautuvaan ikkunaan joko Abitti 2 -kokeen kahdesta sanasta koostuva liittymiskoodi eli Abitti 2-palvelimen osoite. Tämä Abitti 2 -palvelimen osoite vaihtuu aina palvelimen asennuksen yhteydessä. Lukiolaiskannettavalla kokeeseen liittytessä tarkistetaan onko opiskelijan syöttämä osoite olemassa jonka jälkeen esim. käyttöliittymässä oleva **Liity Abitti-kokeeseen** -painike muuttuu aktiiviseksi. Abitti 2:ssa osoite voi olla esimerkiksi: **seurata-vainaja**. Esimerkissä olevan osoitteen voi kirjoittaa myös ilman väliviivaa eli **seurata vainaja**.

The image shows a dialog box titled 'Liity kokeeseen'. It contains three input fields and three buttons. The first input field is labeled 'Abitti-koodi:' and contains the text 'seurata vainaja'. The second input field is labeled 'Kokeen URL:' and contains the text 'Syötä kokeen URL'. The third input field is labeled 'Leikepöydän URL:' and contains the text 'https://helpdesk.opinsys.fi/fi/kb/articles...'. The buttons are 'Liity Abitti-kokeeseen', 'Liity URL-kokeeseen', and 'Liity kokeeseen leikepöydän URL:llä'.

## Toiminta Koetilassa

Kun koetilaan liitytään käyttäjän nykyinen työpöytäistunto lukitaan ja pääsy omiin tietoihin estyy. Koetilan toiminta riippuu siitä minkä tyyppiseen kokeeseen on liitytty:

## Abitti 2 koetila

Liityttäessä Abitti 2-kokeeseen, kokeen käyttöliittymä on ns. kokonäytönillassa ja toiminta pyrkii mukailemaan mahdollisimman lähelle YTL:n omaa Abitti 2 -kokelassovelluksen toimintaa. Tällöin esimerkiksi erilaiset pikanäppäimet on estetty ja näytönkirkkauden sekä äänenvoimakkuuden säätäminen tapahtuu YTL:n Abitin käyttöliittymän mukaisesti.

## Verkkopohjaiset URL-kokeet

Muissa kuin Abitti kokeissa, käyttäjälle avataan rajatuin toiminnot oleva työpöytä, jossa äänenvoimakkuuden jne. säädöt tapahtuvat niiden normaaleilta paikoilta.

## Kuvankaappauksen ottaminen

URL-kokeissa kuvankaappauksen voi tehdä seuraavilla pikanäppäimillä:

- Kokoruudun kaappaus: **Shift + PrtScr** (Elitebook 840 G5/G6 -laitteilla tämä tapahtuu tyypillisesti painamalla **Vasen shift (vaihto) + FN + Oikea Shift**)
- Kaappaus valitusta alueesta: **Win + PrtScr** (Elitebook-laitteilla tämä tapahtuu tyypillisesti painamalla **FN + Win + Oikea Shift**)

## Kokeesta poistuminen

Koemoodista voi poistua klikkaamalla alapaneelin oikean reunan akkukuvaketta ja valitsemalla **Lopeta koe**. Kun koemoodi suljetaan, laite palaa lukitusruutuun. Lukitusruudun avaamisen jälkeen tietokone siirtyy takaisin normaaliin opiskelutilaan.

## Selaimen näkymän zoomaus

Selaimen tekstikokoa voidaan muuttaa selaimen oikean yläkulman ratas-valikosta löytyvää zoomaustoiminnolla.

## Sivun sisällön päivittäminen

Selaimessa aukiolevan sisällön voi päivittää/ladata uudelleen painamalla selaimen käyttöliittymässä olevaa päivitä-painiketta tai näppäimistöltä F5-painiketta.

## Äänenvoimakkuuden muuttaminen

Äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa alapaneelin oikean reunan järjestelmävalikosta.