

Opinsys - tukipalvelu


[База знания](#) > [Ylläpito / Puavo Web](#) > [Asennettavan Abittiversion valitseminen](#)

Asennettavan Abittiversion valitseminen

Jani Valkonen - 2025-10-03 - [Ylläpito / Puavo Web](#)


Asennettavan Abittiversion määrittäminen koululle (ylläpitäjä):

1. Kirjaudu Puavo-hallintaportaaliin ja klikkaa koulusi sivun alta löytyvää **Muokkaa**-painiketta.




The screenshot shows the 'DEMOKOULU' management interface. The top navigation bar includes 'KOULU', 'KÄYTTÄJÄT', 'RYHMÄT', and 'LAITTEET'. Below this, a sub-navigation bar shows 'KOULU', 'YLLÄPITÄJÄT', 'WIEN', and 'ULKOMAISET PALVELUT'. The main content area features a house icon on the left and a 'Yhteystiedot' (Contact Information) section on the right. The 'Yhteystiedot' section contains the following details: Demokoulu, Demokatu 1, 13321 Demola, PL 1, and Koulun kotisivu. There are 'Muokkaa...' (Edit) and 'Muut toiminnot' (More actions) buttons in the top right corner.

1. Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet kohdan **PuavoConf-asetukset**.




The screenshot shows the 'PuavoConf-asetukset' (PuavoConf settings) page. The page has a 'Tagit' (Tags) section at the top. Below it, the 'PuavoConf-asetukset' section includes a text input field for 'Kirjoita uuden lisätilän avaimen nimi...' (Write the name of the new additional tile key...) and a checkbox for 'Näytä muokattava JSON' (Show editable JSON). There are three radio buttons for 'Oletus' (Default), 'Pois päältä' (Disabled), and 'Mukautettu' (Customized). The 'Automaattisammutuksen tila' (Automatic fire alarm status) section has two dropdown menus for 'Päivän alku' (Start of day) and 'Päivän loppu' (End of day), both set to 'Valitse' (Select). The 'Levyliitokset (paikallinen/verkko)' (Disk connections (local/network)) section has a table with columns: 'Tiedostojärjestelmä' (File system), 'Poiku' (Boy), 'Liitoskohta' (Connection point), and 'Parametrit' (Parameters). Below the table is a '+ Lisää uusi liitospaikka' (Add new connection point) button. At the bottom, there are 'Päivitä tiedot' (Update data) and 'Peruuta' (Cancel) buttons.

1. Kirjoita tekstikenttään *puavo.abitti.version* ja valitse avautuvasta valikosta vastaava kohta.



1. Korvaa tekstikentässä oletuksena näkyvä *latest* haluamallasi versiolla. Versioiden nimet löytyvät [Abitin muutoslokista](#). Esimerkiksi, jos haluat käyttää versiota ABITTI2527F, kirjoita *ABITTI2527F* sellaisenaan tekstikenttään. Paina lopuksi **Päivitä tiedot** -painiketta.



Koulusi käyttää nyt valittua Abitti-versiota.

□ Jos haluat käyttää aina viimeisintä Abitti-versiota, kirjoita versioksi *latest*. Tällöin koneille asentuu se versio, jonka Opinsys on määritellyt viimeisimmäksi.

□ Opinsysin määrittelemä uusin versio tulee yleensä käyttöön 1-2 päivän viiveellä YTL:n viralliseen julkaisuun verrattuna poikkeustilanteita lukuun ottamatta.