

Opinsys - tukipalvelu


[Knowledgebase](#) > [Ylläpito / Puavo Web](#) > [Asettettavan Abitti2-version valitseminen](#)

Asettettavan Abitti2-version valitseminen


Jani Valkonen - 2026-03-26 - [Ylläpito / Puavo Web](#)

Asettettavan Abitti2-version määrittäminen koululle (ylläpitäjä):

1. Kirjaudu Puavo-hallintaportaaliin ja klikkaa koulusi sivun alta löytyvää **Muokkaa**-painiketta.



1. Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet kohdan **PuavoConf-asetukset**.



1. Kirjoita tekstikenttään *puavo.abitti2.version* ja valitse avautuvasta valikosta vastaava kohta.

1. Korvaa tekstikentässä oletuksena näkyvä *latest* haluamallasi versiolla. Versioiden nimet löytyvät [Abitti2-kokelastikun muutoslokista](#). Nimeäminen tapahtuu noudattamalla sivustolta ladattavan ISO -levykuvan nimeämiskäytäntöä. Esimerkiksi, jos haluat käyttää versiota 1.1.0, kirjoita *abitti-candidate-1.1.0* sellaisenaan tekstikenttään. Paina lopuksi **Päivitä tiedot** -painiketta.

Koulusi käyttää nyt valittua Abitti2-versiota.

☐ Jos haluat käyttää aina viimeisintä Abitti2-versiota, kirjoita versioksi *latest*. Tällöin koneille asentuu se versio, jonka Opinsys on määritellyt viimeisimmäksi.

☐ Voit myös määrittää kaksi versiota käyttöön. Tällöin koneelle latautuu kaksi valittavaa versiota käynnistysvalikkoon. Kirjoita versiokenttään haluamasi versiot välilyönnillä erottaen esim. *abitti-candidate-1.1.0* *abitti-candidate-1.0.1*

☐ Opinsysin määrittelemä usin versio tulee yleensä käyttöön 1-2 päivän viiveellä YTL:n viralliseen julkaisuun verrattuna poikkeustilanteita lukuun ottamatta.