

Opinsys - tukipalvelu


[Ohjeet](#) > [Ylläpito / Puavo Web](#) > [Asennettavan Abitti2-version valitseminen](#)

Asennettavan Abitti2-version valitseminen

Jani Valkonen - 2026-03-26 - [Ylläpito / Puavo Web](#)


Asennettavan Abitti2-version määrittäminen koululle (ylläpitäjä):

1. Kirjaudu Puavo-hallintaportaaliin ja klikkaa koulusi sivun alta löytyvää **Muokkaa**-painiketta.



The screenshot shows the 'DEMOKOULU' management interface. The top navigation bar includes 'KOULU', 'KÄYTTÄJÄT', 'RYHMÄT', and 'LAITTEET'. Below this, a sub-navigation bar shows 'KOULU', 'YLLÄPITÄJÄT', 'WIEN', and 'ULKOMAISET PALVELUT'. The main content area features a house icon on the left and a 'Yhteystiedot' (Contact Information) section on the right. The 'Yhteystiedot' section contains the following text: 'Demokoulu', 'Demokatu 1', '13321 Demola', 'PL 1', and 'Koulun.kolttara'. There are 'Muokkaa...' (Edit) and 'Muut toiminnot' (Other actions) buttons in the top right corner.

1. Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet kohdan **PuavoConf-asetukset**.



The screenshot shows the 'PuavoConf-asetukset' (PuavoConf settings) page. The page has a 'Tagit' (Tags) field at the top. Below it, the 'PuavoConf-asetukset' section contains a text input field for 'Kirjoita uuden lisätilän avaimen nimi...' (Write the name of the new additional tile key...) and a checkbox for 'Näytä muokattava JSON' (Show editable JSON). There are three radio buttons: 'Oletus' (Default), 'Pois päältä' (Off), and 'Mukautettu' (Customized). The 'Automaattisammutuksen tila' (Automatic fire alarm status) section has two dropdown menus: 'Päivän alku:' (Start of day) and 'Päivän loppu:' (End of day), both set to 'Valitse' (Select). The 'Levyliitokset (paikallinen/verkko)' (Disk connections (local/network)) section has a table with columns: 'Tiedostojärjestelmä' (File system), 'Poiku' (Boy), 'Liitoskohta' (Connection point), and 'Parametrit' (Parameters). Below the table is a '+ Lisää uusi liitospiste' (Add new connection point) button. At the bottom, there are 'Päivitä tiedot' (Update information) and 'Peruuta' (Cancel) buttons.

1. Kirjoita tekstikenttään *puavo.abitti2.version* ja valitse avautuvasta valikosta vastaava kohta.

1. Korvaa tekstikentässä oletuksena näkyvä *latest* haluamallasi versiolla. Versioiden nimet löytyvät [Abitti2-kokelastikun muutoslokista](#). Nimeäminen tapahtuu noudattamalla sivustolta ladattavan ISO -levykuvan nimeämiskäytäntöä. Esimerkiksi, jos haluat käyttää versiota 1.1.0, kirjoita *abitti-candidate-1.1.0* sellaisenaan tekstikenttään. Paina lopuksi **Päivitä tiedot** -painiketta.

Koulusi käyttää nyt valittua Abitti2-versiota.

□ Jos haluat käyttää aina viimeisintä Abitti2-versiota, kirjoita versioksi *latest*. Tällöin koneille asennuu se versio, jonka Opinsys on määritellyt viimeisimmäksi.

□ Voit myös määrittää kaksi versiota käyttöön. Tällöin koneelle latautuu kaksi valittavaa versiota käynnistysvalikkoon. Kirjoita versiokenttään haluamasi versiot välilyönnillä erottaen esim. *abitti-candidate-1.1.0* *abitti-candidate-1.0.1*

□ Opinsysin määrittelemä usin versio tulee yleensä käyttöön 1-2 päivän viiveellä YTL:n viralliseen julkaisuun verrattuna poikkeustilanteita lukuun ottamatta.