

Opinsys - tukipalvelu


[Tudásbázis](#) > [Ylläpito / Puavo Web](#) > [Asennettavan Abittiversion valitseminen](#)

Asennettavan Abittiversion valitseminen

Jani Valkonen - 2025-10-03 - [Ylläpito / Puavo Web](#)


Asennettavan Abittiversion määrittäminen koululle (ylläpitäjä):

1. Kirjaudu Puavo-hallintaportaaliin ja klikkaa koulusi sivun alta löytyvää **Muokkaa**-painiketta.



The screenshot shows the 'DEMOKOULU' management interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: KOULU, KÄYTTÄJÄT, RYHMÄT, and LAITTEET. Below this, a sub-bar shows 'KOULU' selected, with sub-tabs: KOULU, YLLÄPITÄJÄT, WLAN, and ULKOISET PALVELUT. The main content area features a house icon on the left and a 'Yhteystiedot' (Contact Information) box on the right. The 'Yhteystiedot' box contains the following text: Demokoulu, Demokatu 1, 12321 Demola, PL 1, Koulun.kotisivu. To the right of the box are two buttons: 'Muokkaa...' and 'Muut toiminnot'.

1. Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet kohdan **PuavoConf-asetukset**.



The screenshot shows the 'PuavoConf-asetukset' (PuavoConf settings) page. At the top, there's a 'Tagit' (Tags) input field. Below it, the 'PuavoConf-asetukset' section is highlighted. It contains a text input field with the placeholder 'Kirjoita uuden lisättävän avaimen nimi...' and a checkbox 'Näytä muokattava JSON'. Below the checkbox are three radio buttons: 'Oletus' (selected), 'Pois päältä', and 'Mukautettu'. The 'Automaattisammutuksen tila' (Automatic fire alarm status) section has two dropdown menus: 'Päivän alku:' and 'Päivän loppu:', both set to 'Valitse'. Below this is the 'Levyliitokset (paikallinen/verkko)' (Disk connections (local/network)) section, which has a table with four columns: 'Tiedostojärjestelmä' (File system), 'Poiku' (Poiku), 'Liitoskohta' (Connection point), and 'Parametrit' (Parameters). The table is currently empty. Below the table is a '+ Lisää uusi liitospaikka' (Add new connection point) button. At the bottom of the page are two buttons: 'Päivitä tiedot' (Update information) and 'Peruuta' (Cancel).

1. Kirjoita tekstikenttään *puavo.abitti.version* ja valitse avautuvasta valikosta vastaava kohta.

Tagit

PuuvoConf-asetukset

puuvo.abitti.version

☐ puuvo.abitti.version

☐ Oletus

☐ Pois päältä

☐ Mukautettu

Automaattisammuksen tila

Päivän alotus:

Valitse

Päivän lopetus:

Valitse

Levyliitokset (paikallinen/verkko)

Tiedostojärjestelmä	Polku	Liitoskohta	Parametrit

+ Lisää uusi liitospaikka

Päivitä tiedot

Pienytä

1. Korvaa tekstikentässä oletuksena näkyvä *latest* haluamallasi versiolla. Versioiden nimet löytyvät [Abitin muutoslokista](#). Esimerkiksi, jos haluat käyttää versiota ABITTI2527F, kirjoita *ABITTI2527F* sellaisenaan tekstikenttään. Paina lopuksi **Päivitä tiedot** -painiketta.

Tagit

puuvo.abitti.version latest

PuuvoConf-asetukset

kirjoita uuden lisättävän avaimen nimi...

☐ Näytä muokattava JSON

☐ Oletus

☐ Pois päältä

☐ Mukautettu

Automaattisammuksen tila

Päivän alotus:

Valitse

Päivän lopetus:

Valitse

Levyliitokset (paikallinen/verkko)

Tiedostojärjestelmä	Polku	Liitoskohta	Parametrit

+ Lisää uusi liitospaikka

Päivitä tiedot

Pienytä

Koulusi käyttää nyt valittua Abitti-versiota.

☐ Jos haluat käyttää aina viimeisintä Abitti-versiota, kirjoita versioksi *latest*. Tällöin koneille asentuu se versio, jonka Opinsys on määritellyt viimeisimmäksi.

☐ Opinsysin määrittelemä uusin versio tulee yleensä käyttöön 1-2 päivän viiveellä YTL:n viralliseen julkaisuun verrattuna poikkeustilanteita lukuun ottamatta.