

Opinsys - tukipalvelu


[Base de Conhecimento](#) > [Ylläpito / Puavo Web](#) > [Asennettavan Abittiversion valitseminen](#)

Asennettavan Abittiversion valitseminen


Jani Valkonen - 2025-10-03 - [Ylläpito / Puavo Web](#)

Asennettavan Abittiversion määrittäminen koululle (ylläpitäjä):

1. Kirjaudu Puavo-hallintaportaaliin ja klikkaa koulusi sivun alta löytyvää **Muokkaa**-painiketta.



1. Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet kohdan **PuavoConf-asetukset**.



1. Kirjoita tekstikenttään *puavo.abitti.version* ja valitse avautuvasta valikosta vastaava kohta.

Tagit

PuavoConf-asetukset

☒ puavo.abitti.version latest

☐ puavo.abitti.version

☐ Oletus

☐ Pois päältä

☐ Mukautettu

Automaattiasennuksen tila

Päivän alustus:

Valitse

Päivän lopetus:

Valitse

Levyliitokset (paikallinen/verkko)

Tiedostojärjestelmä	Polku	Liitoskohta	Parametrit

+ Lisää uusi liitospaikka

Päivitä tiedot

Poista

1. Korvaa tekstikentässä oletuksena näkyvä *latest* haluamallasi versiolla. Versioiden nimet löytyvät [Abitin muutoslokista](#). Esimerkiksi, jos haluat käyttää versiota ABITTI2527F, kirjoita *ABITTI2527F* sellaisenaan tekstikenttään. Paina lopuksi **Päivitä tiedot** -painiketta.

Tagit

PuavoConf-asetukset

☒ puavo.abitti.version latest

☐ puavo.abitti.version

☐ Näytä muokattava JSON

☐ Oletus

☐ Pois päältä

☐ Mukautettu

Automaattiasennuksen tila

Päivän alustus:

Valitse

Päivän lopetus:

Valitse

Levyliitokset (paikallinen/verkko)

Tiedostojärjestelmä	Polku	Liitoskohta	Parametrit

+ Lisää uusi liitospaikka

Päivitä tiedot

Poista

Koulusi käyttää nyt valittua Abitti-versiota.

☐ Jos haluat käyttää aina viimeisintä Abitti-versiota, kirjoita versioksi *latest*. Tällöin koneille asennuu se versio, jonka Opinsys on määritellyt viimeisimmäksi.

☐ Opinsysin määrittelemä uusin versio tulee yleensä käyttöön 1-2 päivän viiveellä YTL:n viralliseen julkaisuun verrattuna poikkeustilanteita lukuun ottamatta.